

Formatvorlagen

[Anleitung]

Ordner erstellen:

Erstellen Sie im Laufwerk C: den folgenden Ordner:

- Explorer öffnen
- Dieser PC
- Windows (C:)
 - Rechte Maustaste und einen neue Ordner erstellen
 - Ordner: SWX2024
 - Unterordner: Formatvorlagen

> Dieser PC > Windows (C:) > SWX2024 > Formatvorlagen

Klicken Sie auf den folgenden Link:

<https://www.lernen-interaktiv.ch/3D-CAD-SolidWorks-Basics/>

Laden Sie die Formatvorlagen herunter:


- Teil
- Baugruppe
- Zeichnung A0
- Zeichnung A1
- Zeichnung A2
- Zeichnung A3
- Zeichnung A4

Formatvorlagen

[Anleitung]

Speichern Sie die Formatvorlagen in den vorbereiteten Ordner:


- **Dieser PC ; Windows (C:) ; SWX2024 ; Formatvorlagen**



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Baugruppe.ASMDOT	02.10.2025 07:20	ASMDOT-Datei	25 KB
Teil.PRTDOT	02.10.2025 07:11	PRTDOT-Datei	96 KB
ZeichnungA0.DRWDOT	02.10.2025 09:47	DRWDOT-Datei	77 KB
ZeichnungA1.DRWDOT	02.10.2025 09:44	DRWDOT-Datei	63 KB
ZeichnungA2.DRWDOT	02.10.2025 09:37	DRWDOT-Datei	66 KB
ZeichnungA3.DRWDOT	02.10.2025 09:40	DRWDOT-Datei	52 KB
ZeichnungA4.DRWDOT	02.10.2025 09:49	DRWDOT-Datei	55 KB

Die Formatvorlagen im SolidWorks anpassen:

- **SolidWorks starten**
- **Optionen anwählen**



Optionen

- **Dateipositionen anwählen**

Formatvorlagen


[Anleitung]

Button : Hinzufügen anwählen

- Ordner anwählen:
 - **Dieser PC ; Windows (C:) ; SWX2024 ; Formatvorlagen**

Weitere Ordner müssen gelöscht werden !!!

Es darf nur noch C:\SWX2024\Formatvorlagen ersichtlich sein !!!



Auf den Butto «OK» drücken und die «Benutzerkontosteuerung» zwei Mal mit «Ja» bestätigen !